


## Comment puis-je installer les pilotes non signés sous Windows 10 ?

Windows 10 impose la signature des pilotes par défaut. Pour installer des pilotes qui ne sont pas signés il est nécessaire de désactiver l'application de signature obligatoire des pilotes en suivant la procédure ci-dessous mentionnée :


1. Cliquez sur le menu Démarrer  et sélectionnez l'option « **Paramètres** ».
2. Cliquez sur **mise à jour et la sécurité**.
3. Cliquez sur **récupération**.
4. Cliquez sur **redémarrer maintenant** sous **Advanced Startup**.
5. Cliquez sur **Dépannage**.
6. Cliquez sur **options avancées**.
7. Cliquez sur **paramètres**.
8. Cliquez sur **redémarrer**.
9. Sur l'écran des paramètres de démarrage, appuyez sur **7** ou sur **F7** pour désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes.

Votre ordinateur redémarrera et vous aurez la possibilité d'installer des pilotes non signés. Au prochain redémarrage de votre ordinateur, votre système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).

2) Connectez le câble **USB** à votre ordinateur et attendez quelques secondes.

3) Lancez **DEMARRER -> Ordinateur**

4) Sélectionnez **Propriétés Système**




FAQ\_USB\_W7\_FR


[Comment installer manuellement le drive USB.](#)

Page : 2 / 6

5) Sélectionnez **Paramètres système avancés**.



6) Cliquez sur **Matériel** puis **Gestionnaire de périphériques** .




FAQ\_USB\_W7\_FR


[Comment installer manuellement le drive USB.](#)

Page : 3 / 6


7) Sélectionnez la ligne **Tripy Cable**



8) Appuyez sur le bouton droit de la souris et cliquez sur **Mettre à jour le pilote logiciel...**




9) Sélectionnez : **Rechercher un pilote sur mon ordinateur**



FAQ\_USB\_W7\_FR

[Comment installer manuellement le drive USB.](#)

10) Sélectionnez **Inclure les sous-dossiers** et cliquez sur **Parcourir**




Sélectionnez le chemin suivant **C:\Programes\Tripy\Road Tracer\driver** et cliquez sur **OK** puis **Suivant**.


ATTENTION SI **C:\Programes\Tripy\ Road Tracer\driver** n'exite pas cherchez un répertoire **c:\Programmes(x86)\Tripy\ Road Tracer\driver** .

P.S. : Le nom peut être sensiblement différent selon la version de votre Windows


FAQ\_USB\_W7\_FR

[Comment installer manuellement le drive USB.](#)





Si l'écran suivant s'affiche, choisir **Installer ce pilote quand même**




FAQ\_USB\_W7\_FR

[Comment installer manuellement le drive USB.](#)

Page : 6 / 6

Attendez quelques instants que la fenêtre suivante s'affiche



11) Si cela ne fonctionne pas dézippez le fichier DriverExceptionna