



# Installer un pilote non signé sous Windows 8 et 8.1




Par défaut, il est impossible d'installer des pilotes « non signés » sur Windows 8. Cela peut poser un problème lorsque l'on utilise des pilotes tiers ou tout simplement des pilotes modifiés par soi-même. Exemple, pour utiliser le module « RF » interne de la Xbox 360, pour [connecter une manette de Xbox One sur son PC](#) ou pour mettre à jour un smartphone Wiko.


Sous Windows 8 et 8.1, il est nécessaire de **désactiver la signature obligatoire des pilotes**.




- Sélectionner « **Général** » puis « **Démarrage avancé** » : « **Redémarrer** » .




- Choisir « **Dépannage** » .



- Puis « **Options avancées** » .



- Choisir « **Paramètres** » .



- « **Redémarrer** » .

## ← Paramètres

Redémarrer pour modifier des options Windows, notamment :

- Activer le mode vidéo basse résolution
- Activer le mode débogage
- Activer l'inscription des événements de démarrage dans le journal
- Activer le mode sans échec
- Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes
- Désactiver la protection contre les programmes malveillants à lancement anticipé
- Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec du système

Redémarrer

- Après le redémarrage vous arriverez sur l'écran ci-dessous, appuyez sur la touche « 7 » pour choisir « **Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes** » .

## Paramètres de démarrage

Appuyez sur un chiffre pour sélectionner l'une des options ci-dessous :

Utilisez les touches numériques ou les touches de fonction F1 à F9.

- 1) Activer le débogage
- 2) Activer la journalisation du démarrage
- 3) Activer la vidéo basse résolution
- 4) Activer le mode sans échec
- 5) Activer le mode sans échec avec prise en charge réseau
- 6) Activer le mode sans échec avec invite de commandes W8F
- 7) Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes
- 8) Désactiver la protection du logiciel anti-programme malveillant à lancement anticipé
- 9) Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec

Appuyez sur F10 pour obtenir d'autres options


Appuyez sur Entrée pour revenir au système d'exploitation

- Voilà, votre ordinateur a été redémarré avec la **possibilité d'installer des pilotes non signés**. Au prochain redémarrage de votre ordinateur, votre système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).

## Partie optionnelle


Si vous voulez retrouver votre périphérique qui n'avait pas les bons pilotes :

- Touche **Windows + X**, **Gestionnaire de périphériques** (Windows 8) ou **clic droit sur le bouton démarrer** et **Gestionnaire de périphériques** (Windows 8.1)



- **Clic droit** sur le périphérique non reconnu, « **Mettre à jour le pilote...** » .





- Choisir « **Rechercher un pilote sur mon ordinateur** » pour indiquer le répertoire où se trouve le pilote que vous voulez utiliser.



Mettre à jour le pilote - Périphérique inconnu

Comment voulez-vous rechercher le pilote ?

→ Rechercher automatiquement un pilote mis à jour

Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramètres d'installation du périphérique.

→ Rechercher un pilote sur mon ordinateur

Recherchez et installez manuellement le pilote.


Annuler

2) Connectez le câble **USB** à votre ordinateur et attendre quelques secondes.

3) Lancez **DEMARRER -> Ordinateur**

4) Sélectionnez **Propriétés Système**






FAQ\_USB\_W7\_FR


[Comment installer manuellement le drive USB.](#)

Page : 2 / 6

5) Sélectionnez **Paramètres système avancés.**



6) Cliquez sur **Matériel** puis **Gestionnaire de périphériques** .




FAQ\_USB\_W7\_FR


[Comment installer manuellement le drive USB.](#)

Page : 3 / 6


7) Sélectionnez la ligne **Tripy Cable**



8) Appuyez sur le bouton droit de la souris et cliquez sur **Mettre à jour le pilote logiciel...**




9) Sélectionnez : **Rechercher un pilote sur mon ordinateur**



FAQ\_USB\_W7\_FR

[Comment installer manuellement le drive USB.](#)

10) Sélectionnez **Inclure les sous-dossiers** et cliquez sur **Parcourir**



Sélectionnez le chemin suivant **C:\Programes\Tripy\Road Tracer\driver** et cliquez sur **OK** puis **Suivant**.


ATTENTION SI **C:\Programes\Tripy\ Road Tracer\driver** n'exite pas cherchez un répertoire **c:\Programmes(x86)\Tripy\ Road Tracer\driver** .

P.S. : Le nom peut être sensiblement différent selon la version de votre Windows

FAQ\_USB\_W7\_FR


[Comment installer manuellement le drive USB.](#)

Page : 5 / 6





Si l'écran suivant s'affiche, choisir **Installer ce pilote quand même**




FAQ\_USB\_W7\_FR

[Comment installer manuellement le drive USB.](#)

Page : 6 / 6

Attendez quelques instants que la fenêtre suivante s'affiche



11) Si cela ne fonctionne pas dézippez le fichier DriverExceptionna